# 3DTascalX インストールガイド

1. ノードロックライセンス

### 注記:

- ※ インストール前に必ずご確認ください
  - ・ 必ず管理者権限のあるユーザで Windows にログオンしてからインストールを行ってください。
  - ・ バージョンが古い 3DTascalX がインストールされている場合は、 『1-2. ノードロックライセンスアンインストール』を参照し、アンインストールしてください。

#### 1. ノードロックライセンス

- ・ インストールするマシンで常駐ソフト(ウイルス対策ソフト等)が起動している場合には、 正しくインストールできないおそれがありますので、これらを無効にした状態でインストールを 行ってください。
- SOLIDWORKS プラグインの対象は NX※1、CATIA V4※1、CATIA V5※1 となります。
- ・ <u>インストール環境に SOLIDWORKS 2018 以降がインストールされていることが条件となります。</u> ※1 はインターフェースオプションとなります。

# 1-1. ノードロックライセンス インストール

※ インストール前に必ずご確認ください ※

- ・必ず、管理者権限のあるユーザで Windows にログオンしてからインストールを行ってください。
- ・バージョンが古い 3DTascalX がインストールされている場合は、

『1-2. ノードロックライセンスアンインストール』を参照し、アンインストールしてください。

1. ダウンロードした 3dx\_v\*\*\*\_n\_x64.exe をダブルクリックします。 (「v\*\*\*」にはバージョンが入ります。) その後、インストール言語選択メニューが表示されます。

インストール言語を選択後、[OK]ボタンを クリックするとパッケージを展開します。

- ※インストールメディアをお持ちの場合は、ドライブに挿入します。 しばらくすると、自動的に起動します。
- ※[ユーザーアカウント制御]ダイアログが表示された場合は、 [はい]ボタンをクリックします。



※ 画像は、Windows 10 でのイメージとなります。

 トップメニューが表示されます。
 [3DTascalX のインストール]メニューをクリックします。 インストール準備の完了後、[3DTascalX Version 11] ダイアログが表示されます。 表示後、「次へ]ボタンをクリックします。



※古いバージョンの 3DTascalX がインストールされている場合は、インストールすることができませんので、 『1-2. ノードロックライセンスアンインストール』を参照し、古いバージョンをアンインストールしてください。 3. 使用許諾契約に同意すると、
[インストール先の選択]ダイアログが表示されます。
3DTascalX をインストールするフォルダを指定します。
インストール先を変更する場合は、[参照]ボタンをクリックし、
インストール先を指定します。

インストール先の指定後、「次へ」ボタンをクリックします。

インストール先の選択
ファイルをインストールするフォルダを選択します。
セットアップは、次のフォルダに 3DTascalX V11 をインストールします。
このフォルダへのインストールは、「次へ」ボタンをクリックします。
別のフォルダへインストールする場合は、「参照ボタンをクリックしてフォルダを選択してください。

インストール先のフォルダ

C:VProgram FilesV3DX11V


InstallShield

〈 戻る(B) | 次へ(N)〉 キャンセル

3DTascalX Version 11


4. 指定したインストール先のフォルダが存在しない場合、 [新しいフォルダの確認]ダイアログが表示される場合があります。

指定したフォルダを作成する場合は[はい]ボタンをクリックします。



5. [プログラム フォルダの選択]ダイアログが表示されます。 3DTascalX のプログラムアイコンを追加するプログラムフォル ダを指定します。

追加するプログラムフォルダの指定後、[次へ]ボタンをクリック します。



6. [オプション設定]ダイアログが表示されます。

Parasolid ファイル(\*.x\_t, \*.x\_b)を 3DTascalX へ関連付ける場合や、DXF ファイル(\*.dxf)、DWG ファイル(\*.dwg)をD-view Plus へ関連付ける場合は、それぞれのチェックボックスへチェックを付けます。


3Dconnexion 社の 3D マウスがインストールされている場合、 [3Dマウス用設定ファイルをインストールする]チェックボックス が表示されますので、設定ファイルをインストールする場合は チェックを付けます。

各オプションを設定後、「次へ」ボタンをクリックします。




7. SOLIDWORKS がインストールされている場合、 [SOLIDWORKS プラグインのインストール]ダイアログが表示されます。


SOLIDWORKS プラグインのインストールする場合は、 [SOLIDWORKS プラグインをインストールする]チェックボックス をチェックしてください。



8. [インストール準備の完了]ダイアログが表示されます。 [インストール]ボタンをクリックしてインストールを開始します。



9. [セットアップ ステータス]ダイアログが表示され、 プログラムファイルがコピーされます。




10. [InstallShield Wizard の完了]ダイアログが表示されます。 コンピュータを再起動する必要があると表示された場合は、 3DTascalX を利用可能な状態にするため、 [はい、今すぐコンピュータを再起動します。]を選択し、 「完了]ボタンをクリックします。



- ※3DTascalX が起動できない場合は、[スタート]メニューから[3DX11]/[Help]を開き、左のマニュアル内 『12 章 トラブルシューティング』をご確認ください。
- ※3DTascalX ご利用についての手順については、[スタート]メニューから[3DX11]/[Help]を開き、 左の『ご利用になる前に』をご確認ください。 または、こちらのアクティベーション手順書からでもご確認いただけます。

#### ※SOLDWORKS プラグインの確認

SOLIDWORKS を起動し、「ファイル]/[開く]をクリックします。[開く]ダイアログが表示されます。 [ファイルの種類]で、3DTascalX で使用可能なオプション名が登録されているかご確認ください。



SOLIDWORKS で、[ツール]/[トランスレータ]/[オプション]をクリックします。 [トランスレートオプション]ダイアログが表示されます。

[トランスレートオプション]の設定については 3DTascalX マニュアル「10-2 オプション」および「16-1 各種トランスレートオプション」を参照ください。

データ	IN	OUT	データ	IN	OUT
CATIA V5(*.CATPart)	0	0	CATIA V5(*.CATProduct)	0	0
CATIA V4(*.model)	0	0	CATIA V4(*.exp)	0	×
NX(*.prt)	0	×			

# 1-2. ノードロックライセンス アンインストール

- コントロールパネルを開きます。
   その中の、「プログラムと機能」をクリックします。
- ※ご利用の OS、または設定によっては項目の名称や 右図とは違った画面が表示される場合がありますので、 ご注意ください。



2. 現在インストールされているプログラムの中から「3DTascalX V11」をクリックし、選択します。 「アンインストール]ボタンをクリックします。



3. アンインストールの確認ダイアログが表示されますので、 アンインストールする場合は、[はい]ボタンをクリックします。



**4**. [アンインストール完了]ダイアログが表示されます。 「完了]ボタンをクリックします。

